

## PDF表格 - 建議的電腦配置

操作系統	Windows 10 或以上
記憶體	2GB 或以上
軟件	<p>中文繁體 Adobe Reader DC 或以上版本，以及相應的 Adobe Reader 字型套件</p> <p>Adobe Reader 及字型套件可分別從下列路徑免費下載：</p> <p>Adobe Reader (Windows 適用) <a href="http://get.adobe.com/tw/reader/">http://get.adobe.com/tw/reader/</a></p> <p>Adobe Reader DC 字型套件 <a href="https://helpx.adobe.com/hk_zh/acrobat/kb/windows-font-packs-32-bit-reader.html">https://helpx.adobe.com/hk_zh/acrobat/kb/windows-font-packs-32-bit-reader.html</a></p> <p>你在首次使用PDF表格前，必須先將PDF表格增至 Adobe Reader 的授權位置清單內。請參閱<u>附錄</u>，以查看有關程序。</p>
額外軟件 [適用於 PDF表格 (資料匯 入)]	<p>Microsoft Office 2010 或以上版本，以方便 Excel 檔案與 Adobe Reader 之間的資料傳送。</p> <p>此外，有關擬備來源 Excel 檔案的注意事項，請參閱土地註冊處網站內「PDF表格」下的「常見問題」。</p>
配件	解像度最少達 600 x 600 dpi 的雷射打印機
其他	如要使用PDF表格（基本功能） / PDF表格（資料匯入功能）的自動填入資料功能，電腦必須能夠連接至互聯網及已啟用電腦的「傳輸層保安」(TLS 1.2)。


## 首次使用PDF表格的指南

在首次使用PDF表格（基本功能）及／或PDF表格（資料匯入功能）（統稱「PDF表格」）前，你須依照下列步驟啟用相關表格：

### 步驟一：

在下載PDF表格後，開啟瀏覽器的「下載」資料夾（**畫面1**），將表格移動並以任何名稱儲存於你的電腦內的任何位置。為方便提取，建議你將所有PDF表格檔案儲存於某特定磁碟區的一個單一資料夾／子資料夾內（例如將名為“LR152A.pdf”的檔案，儲存於電腦磁碟區C:名為“Registration”的資料夾內）。

**畫面1**



步驟二：


Adobe Reader 新版介面: 開啟 PDF 表格，從功能表選按“選單”>“偏好設定”（畫面 2a）。

Adobe Reader 舊版介面: 開啟 PDF 表格，從功能表選按“編輯”>“偏好設定”（畫面 2b）。

畫面 2a




畫面 2b



### 步驟三：

從左方的“類別”欄選按“ 安全性（增強）”，然後選按“新增資料夾路徑”選項（畫面 3）。

畫面 3



步驟四：

從對話方塊內展示位置，點選載有 PDF 表格的磁碟區及資料夾（包括所有子資料夾）（畫面 4），並按“確定”。

畫面 4



## 步驟五:

系統會將載有 PDF 表格的磁碟區及資料夾（包括子資料夾）（例如“C:\Registration\”），自動增至 Adobe Reader 授權位置清單內（畫面 5）。按“確定”返回 PDF 表格的輸入畫面。

畫面 5

