

## 電子註冊摘要表格 - 建議的電腦配置

操作系統	Windows 10 或以上
記憶體	2GB 或以上
軟件	<p>中文繁體 Adobe Reader DC 或以上版本，以及相應的 Adobe Reader 字型套件</p> <p>Adobe Reader 及字型套件可分別從下列路徑免費下載：</p> <p>Adobe Reader (Windows 適用)  <a href="http://get.adobe.com/tw/reader/">http://get.adobe.com/tw/reader/</a></p> <p>Adobe Reader DC 字型套件  <a href="https://helpx.adobe.com/hk_zh/acrobat/kb/windows-font-packs-32-bit-reader.html">https://helpx.adobe.com/hk_zh/acrobat/kb/windows-font-packs-32-bit-reader.html</a></p> <p>你在首次使用電子註冊摘要表格前，必須先將電子註冊摘要表格增至 Adobe Reader 的授權位置清單內。請參閱<b>附錄</b>，以查看有關程序。</p>
額外軟件 [適用於電子註冊摘要(資料匯入)表格]	<p>Microsoft Office 2010 或以上版本，以方便 Excel 檔案與 Adobe Reader 之間的資料傳送。</p> <p>此外，有關擬備來源 Excel 檔案的注意事項，請參閱土地註冊處網站內「電子註冊摘要表格」下的「常見問題」。</p>
配件	解像度最少達 600 x 600 dpi 的雷射打印機
其他	如要使用電子註冊摘要表格 / 電子註冊摘要 (資料匯入) 表格的自動填入資料功能，電腦必須能夠連接至互聯網及已啟用電腦的「傳輸層保安」(TLS 1.2)。


## 首次使用PDF版電子註冊摘要表格的指南

在首次使用電子註冊摘要表格及／或電子註冊摘要（資料匯入）表格「統稱“電子註冊摘要表格”」前，你須依照下列步驟啟用相關表格：

### 步驟一：

在下載電子註冊摘要表格後，開啟瀏覽器的「下載」資料夾（**畫面1**），將表格移動並以任何名稱儲存於你的電腦內的任何位置。為方便提取，建議你將所有電子註冊摘要表格檔案儲存於某特定磁碟區的一個單一資料夾／子資料夾內（例如將名為“e-Memorial Form LR152A.pdf”的檔案，儲存於電腦磁碟區C:名為“Registration”的資料夾內）。

**畫面1**



## 步驟二：

Adobe Reader 新版介面：開啟電子註冊摘要表格，從功能表選按“選單”>“偏好設定”（[畫面 2a](#)）。

Adobe Reader 舊版介面：開啟電子註冊摘要表格，從功能表選按“編輯”>“偏好設定”（[畫面 2b](#)）。

**畫面 2a**




**畫面 2b**



### 步驟三：

從左方的“類別”欄選按“安全性（增強）”，然後選按“新增資料夾路徑”選項（**畫面 3**）。

**畫面 3**



**步驟四：**

從對話方塊內展示位置，點選載有電子註冊摘要表格的磁碟區及資料夾[包括所有子資料夾](**畫面 4**)，並按“確定”。

**畫面 4**



系統會將載有電子註冊摘要表格的磁碟區及資料夾[包括子資料夾]（例如“C:\Registration\”），自動增至 Adobe Reader 授權位置清單內（**畫面 5**）。按“確定”返回電子註冊摘要表格的輸入畫面。

## 畫面 5

